

Voerprogramma

Alle hoeveelheden zijn ml per 10L

MENGVOLGOR	CLONE		VEGETATIEF				BLOEI									
	VOOR- WEEKEN	VOER	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6	WEEK 7	WEEK 8	SPOELEN	
1- 2- 3- WILLEKURIGE VOLGORDE ↓	Balance	Gebruiken als pH up		Gebruiken als pH up (Aanbevolen voor batchtank mengen en Dosatron. Niet gebruiken met NetaFlex)												
	Cleanse	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	26
	CaMg			5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8		
	Grow A			21	21	21	21									
	Grow B			21	21	21	21									
	Bloom A	13	26					29	29	32	32	26	24	10	8	
	Bloom B	13	26					29	29	32	32	26	24	10	8	
	PK									10	16	24	26	32	26	
DOELEN	EC	1.0	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	2.1	2.5	2.6	2.4	2.3	1.5	1.0	<0.1
	PPM 500	500	800	800	800	800	800	1050	1050	1250	1300	1200	1150	750	500	<50
	PPM 700	700	1120	1120	1120	1120	1120	1470	1470	1750	1820	1680	1610	1050	700	<70
	pH	5.6		5.5-5.8 (Kokos / Steenwol) 5.9-6.2 (Op basis van turf)				5.8-6.2 (Kokos / Steenwol) 6.0-6.4 (Op basis van turf)				5.8-6.2 (Kokos / Steenwol) 6.0-6.4 (Op basis van turf)				6.0-6.4 (Alle)

Sproeiprogramma

Alle hoeveelheden zijn ml per 10L

	TOEPASSINGSFREQUENTIE		VEGETATIEF				BLOEI		
			WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3
IPM	Preventief	2x week	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238
	Druk	3x week	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317
Stack		2x week	18	18	18	18	18	18	18
Samen met IPM mengen									

CLEANSE

Irrigatiesysteem onderhoud

Spoeling

Meng 25ml per 10L water tijdens llaste spoeling om het aantal mineralen in media-en plantweefsel te beperken.

Stekken / Klonen

25mL Cleanse per 10L water. Dompel verse stekken in hun geheel onder, dit om de celgezondheid te verbeteren en de immuniteit te verhogen.

Blad

Mnend 100mL Cleanse per 1L water en sproei gelijkmatig. Test het eersit op een klein gebied om zeker te zijn dat er geen beschadiging optreedt.

Oppervlakte

Oppervlakte behandeling/Reiniging Meng 100ml Cleanse per 1L water en besproei alle oppervlakken, tools, vloeren, en muren en behoudt een veilige omgeving zonder giftige en gevaarlijke chemicaliën.

STACK

Frequentie: Breng Stack aan vanaf kloon tot week 3 van de bloei, of zodra de plant niet meer verticaal groeit.

Blad: Hanteer 20ml per 10L water en sproei het grondig Bij 2 dagen per week. Sproeien in het donker en Laten deogen alvorens het licht aan te doen. Niet langer sproeien dan 3 weken van de bloei.

Zaadbehandeling: Meng 10ml per 10L water en last de zaden 1-2 minuten doorweken alvorens te planten. Stack verhoogt de kiem - en plantenkracht.

IPM

Alvorens het toepassen:

- Goed schudden voordat je
- Ventilatoren uitzetten om een gelijkmatige bedekking te verzekeren
- Het licht uitzetten om het risico op beschadiging te beperken
- Groeimedia met water verzadigen

Tijdens het toepassen:

- Draag beschermende uitrusting (PPE)
- De gehele plant doordrenken, van steel tot de bladeren

Voerprogramma

Pro Line is in gram per 10L, Cleanse is ml per 10L

MENGVLGORDE	CLONE	VEGETATIEF				BLOEI									
		WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6	WEEK 7	WEEK 8	SPOELEN	
1°	Balance	Gebruiken als pH up (Aanbevolen voor batchtank mengen en Dosatron. Niet gebruiken met NetaFlex)													
2°	Cleanse	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	26
3°	Core	9.2	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	8.0	4.0	
	Grow		19.0	19.0	19.0	19.0									
	Bloom	13.2					19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	13.2	6.6	
TARGETS	EC	2.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	
	PPM 500	1050	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1000	500	< 500
	PPM 700	1470	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1400	700	< 700
	pH	5.6	5.5-5.8 (Kokos / Steenwol) 5.9-6.2 (Op basis van turf)				5.8-6.2 (Kokos / Steenwol) 6.0-6.4 (Op basis van turf)				5.8-6.2 (Kokos / Steenwol) 6.0-6.4 (Op basis van turf)				6.0-6.4 (Alle)

STEENWOL VOORBEREIDING

- Voorweken – pH 5.0 – 5.5 | EC 2.5 – 3.0

Sproeiprogramma

Alle hoeveelheden zijn ml per 10L

	TOEPASSINGSFREQUENTIE	VEGETATIEF				BLOEI		
		WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3
IPM	Preventief	2x week	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238	158-238
	Druk	3x week	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317	238-317
Stack		2x week	18	18	18	18	18	18


Samen met IPM mengen

IPM

Alvorens toepassing:

- Goed schudden voordat je
- Ventilatoren uitzetten om een gelijmatige bedekking te verzekeren
- Het licht uitzetten om het risico op beschadiging te beperken
- Groeimedia met water verzadigen
- De gehele plant doordrenken, van steel tot bladeren

VOORRAADTANK MENGEN



DE 1.2KG METHOD

- Meng 1.2kg oplosbaar poeder per 10L water
- Nooit producten in geconcentreerde vorm met elkaar mengen
- Omgekeerde osmose (RO) water gebruiken voor alle voorraadtanks met geconcentreerde mengsels

DOSEERDER INSTELLEN OP		EC
CORE	GROW/BLOOM	
0.16%	0.27%	0.5
0.33%	0.56%	1.0
0.48%	0.80%	1.5
0.67%	1.10%	2.0
0.80%	1.33%	2.5
0.95%	1.60%	3.0

EC DOEL REFERENTIE

EC	PPM 500	PPM 700	GRAMS / 10L	
			CORE	GROW/BLOOM
0.5	250	350	1.8	3.2
1.0	500	700	3.9	6.5
1.5	750	1050	5.8	9.5
2.0	1000	1400	7.9	13.2
2.5	1250	1750	9.5	15.8
3.0	1500	2100	11.3	19.0
3.5	1750	2450	13.2	22.2
4.0	2000	2800	15.3	25.3